
JVOLUM
nvolum
ivo
ivo
nvolum
Volume names
JVO = LQ (JVOLUM-IVO)
{NIN<0}
isearc
ishape
nin
numed
npar
natt
pars.
atts...
JDIV=LQ(JVO-1)
iaxis
ivo
ndiv
c0
step
nin
in
JVO =LQ(JVOLUM-IVO)
{NIN>0}
isearc
ishape
nin
numed
npar
natt
pars.
atts...
JIN = LQ(JVO-IN)
-
ivo
nr
irot
x
y
z
konly
npar
pars...
JNUP = LQ(JIN-1) option GSNEXT only
nus
in(1) ... in(nus)
n(1) ... n(nus)
JNDW = LQ(JVO-NIN-1)
in(1)
in(1) ... in(nin)
n(1) ... n(nin)
or
JSB = LQ(LQ(JVO-NIN-1))
option GSORD only
iaxis
nsb
cl...
option GSORD only
nsb-1
idiv
JSCO = LQ(JVO-NIN-2)
nsb-1
ncont1...
JSCV = LQ(JSCO-IDIV)
ncont
inl...